



Camtasia Studio 8

Kom i gang guide

Marianne Lindstad



Innhold

1	Innledning.....	2
2	Bli kjent med Camtasia Studio.....	2
3	Opptak av video fra Camtasia	3
3.1	Før vi begynner.....	3
3.2	Konfigurere lyd og bilde før opptak	3
3.3	Under opptak.....	4
3.4	Lagring av video.....	4


1 Innledning

Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg til å lage ditt første opptak i Camtasia Studio 8.

2 Bli kjent med Camtasia Studio

Når Camtasia åpnes, kommer man rett til redigeringsvinduet. Det består av tre deler:

- I. Clip Bin (Utklippstavle) og Library (Bibliotek)
- II. Canvas (Lerret)
- III. Timeline (Tidslinje)



Figur 1

I canvas kan du spille av videoen du lager. Du kan også flytte på, endre størrelse på elementene i videoen.

Timeline er der du setter sammen og redigerer på selve filmen. Øverst på timeline, vil du se ett bånd.



Figur 2

(Se figur 2)

Dette viser minutter og sekunder. Timeline er bygd opp av "Tracks" (lag), som ligger over hverandre.

På Clip Bin vil du finne bilder, videoklipp, lydklipp osv

som blir brukt i prosjektet du jobber med. Trykker du på Library-knappen under, vil du få opp forskjellige elementer til bruk i din video. F. eks. musikk klipp, bilder, snakkebobler, osv.


3 Opptak av video fra Camtasia

3.1 Før vi begynner

1. Sørg for å ha alt klart til opptaket, slikt som PP-presentasjon eller andre dokumenter du skal vise, mikrofon dersom du skal snakke, osv.
2. Trykk på knappen "Record the screen" øverst til venstre over Clip Bin.(Se figur 1)

3.2 Konfigurere lyd og bilde før opptak

1. Camtasia Studio minimeres til oppgavelinjen, og du vil nå få opp et opptaksverktøy. (Se figur 3)
Her kan du:
 - a) Endre størrelsen på skjermopptaket. Dette kan gjøres ved å velge "Full screen" (opptakeren vil åpnes i fullskjerm som standard), velge en bestemt oppløsning under "Custom" eller du kan dra i kantene på den striplete grønne rammen, og endre størrelsen manuelt. For å flytte på opptaket trykker du og drar på merket i sentrum av den grønne rammen.
 - b) Skru av og på mikrofon og webcam.
For å velge hvilken lydkilde (mikrofon) du vil bruke, tryll pil-ned på lydknappen, og velg den du ønsker.
Systemlyden fra din PC blir også tatt opp. For å skru av dette trykk på pil-ned på lydknappen, og huk av "Record system audio".
For å justere mikrofonnivået, snakk inn i mikrofonen og dra lydvolument opp til det lyser grønt ca frem til midten av måleren.
 - c) Legge til tekst nede i høyre hjørne av videoen, eller klokkeslett og dato øverst i høyre hjørne. Trykk på "Effects" og "Annotation" på menylinjen, og huk av for det du ønsker. Teksten du vil ha i høyre nedre hjørne, skriver du inn etter å ha trykket på "Rec"-knappen.
 - d) Trykke på "Rec" når du er klar til opptak.



Figur 3

3.3 Under opptak

1. Når du er klar til opptak, trykker du på "rec". Nedtelling fra tre starter, og etter nedtellingen vil alt i den grønne rammen og alt du sier i mikrofonen bli tatt opp.
2. Gjør presentasjonen. Du vil se en boks under videoen (evt. ligger den på oppgavelinjen), der du ser tid på videoen, slett-knapp, pause-knapp og stopp-knapp. Du kan også trykke F10 for å stoppe.
Under opptak kan du flytte på skjermopptaket ved å trykke og dra på de blinkende hjørnene av opptaket.
3. Når du er ferdig, trykker du på stopp.



Figur 4

3.4 Lagring av video

1. Etter du har stoppet opptaket, vil du få frem en forhåndsvisning av videoen. Fra dette bildet, kan du velge å lagre og redigere, ferdigstille, eller slette.
 - a. For å lagre og redigere filmen,
 - i. Trykker du "Save and edit"
 - ii. Lagre filmen på datamaskinen

- iii. Velg oppløsning du vil at filmen skal lastes opp i senere. Dette er ett viktig valg før redigeringen. Trykk på nedtrekksmenyen, og velg det som passer best i forhold til hva du skal bruke videoen til.
 - iv. Deretter åpnes Camtasia Studio i redigeringsvinduet. (Se figur 1)
- b. Dersom du ikke ønsker å redigere filmen, kan du ferdigstille den ved å trykke på "Produce". Slik går du frem
- i. Du blir bedt om å lagre selve film-filen ett sted på datamaskinen
 - ii. Velg oppløsning og format filmen skal produseres i. Du vil se en beskrivelse for de forskjellige dimensjonene, formatene og en beskrivelse. (Se figur 4)
 - iii. Gi produksjonen ett navn og ett sted den lagres og trykk fullfør
 - iv. Du vil nå se en progresjonsbar, mens produksjonen gjøres klar
 - v. Når den er ferdig, åpnes videoen og du kan se den